



OASIS/OKAPI 7.8

OKAPI-Android

Notice d'installation

Edition 2017

Contenu

1	Configuration de la tablette	2
1.1	Autoriser l'installation de l'application	2
1.2	Installer OKAPI	3
2	Configuration des photos	5
3	Configuration du serveur OASIS	5


1 Configuration de la tablette

1.1 Autoriser l'installation de l'application

- Accéder aux paramètres :




- Afficher les paramètres « Sécurité » de l'onglet « Général », et cocher la case « Sources inconnues » :



1.2 Installer OKAPI


- Décompresser l'archive zip : OKAPI_7.8_Update_xxxx.xx.xx.zip
Demander le mot de passe du Zip à l'adresse support@twssa.com ;
- Copier sur la tablette¹ le fichier d'installation *Okapi_xxxx.xx.xx.apk* ou *Okapi_xxxx.xx.xx_Tab_Active.apk* ou *Okapi_xxxx.xx.xx_Tab_S2_4_3.apk* selon les caractéristiques de la tablette ;
- Cliquer sur le fichier ainsi copié :




Dans la capture ci-dessus, le fichier d'installation a été copié dans le répertoire « Mes fichiers ».

¹ Dans le répertoire de votre choix par exemple « Mes fichiers ».


- Dans la fenêtre affichée, cliquer dans [Installer] :



- Puis dans [ouvrir] :



- Une fenêtre affiche un identifiant :



- Le transmettre à TWS à l'adresse support@twssa.com ; La clé produit correspondante vous sera communiquée en retour.

2 Configuration des photos


Une fonctionnalité de réduction de la taille des photos permet de réduire très sensiblement la taille des photos prises avec la tablette (environ 100 Ko au lieu de 1Mo pour des photos 2048x1536, ou 500 Ko au lieu de de 2.70 Mo pour des photos 3264x2448).

Pour augmenter ou réduire la taille des photos, vous pourrez jouer sur le paramétrage de l'appareil photo Android en augmentant ou réduisant la résolution des photos.

A vous de trouver le facteur de réduction optimum tout en assurant un téléchargement (https) plus rapide et une place disque moindre.

3 Configuration du serveur OASIS

La compatibilité OASIS/OKAPI est assurée dès lors que la variable « Compatibilité Okapi » a été fixée à 1 lors de la configuration du serveur (procédure « configurer-serveur.bat »).



```
Administrateur : Configuration du Serveur
Configuration du Serveur
*****
Initialisation terminée.
Contexte de l'application: 1 (Production), 2 (Test), 3 (Test2) / Defaut:1 :
Compatibilite Okapi: 1 (7.8_2014.03.26), 2 (7.8_2013.01.01), 3 (7.8), 4 (7.6_2011.09.27) / Defaut:1 :_
```

La variable « Compatibilité Okapi » doit être fixée à 1 lors de la configuration du serveur (procédure « configurer-serveur.bat »)