

OASIS 7.9 – Paramétrage

Objectif

Renseigner les paramètres d'installation du serveur Oasis 7.9

Méthode

1. Arrêter le service TWS Serveur W

► **Exemple 1 (sous Windows) :** `net stop TWSServeurW`

► **Exemple 2 (sous Linux) :** `systemctl stop TWSServeurW`

2. Exécuter l'outil de paramétrage

► **Exemple 1 (sous Windows) :**


`C:\Program Files\TWS_Serveur_W\standalone\tws\bin\tws-config.bat`

► **Exemple 2 (sous Linux) :**

`/usr/lib/TWS_Serveur_W/standalone/tws/bin/tws-config.sh`

Pour pouvoir procéder au paramétrage du serveur, vous devez disposer des droits d'écriture sur le répertoire d'installation.

Ainsi, si la fenêtre affichée est la suivante :



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\TWS_Serveur
_W\standalone\log\tws_config.2019.12.20.log (Accès refusé)
  at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)
  at java.io.FileOutputStream.open(FileOutputStream.java:270)
  at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:213)
  at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:162)
  at com.twssa.oasis.application.config.TwsConfig.main(TwsConfig.java:111)
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

C'est que vous ne disposez pas des droits d'écriture sur le répertoire d'installation.

3. Procéder au paramétrage du serveur

Soyez vigilant sur chaque paramètre pour en modifier la valeur le cas échéant.

- Pour accepter la valeur :
 - Taper directement sur la touche <Entrée>.
- Pour modifier la valeur :
 - Saisir "m" puis taper sur la touche <Entrée>.



- A l'invite « Nouvelle valeur », saisir la valeur puis taper sur la touche <Entrée>.

4. Relancer le service TWS Serveur W

▶**Exemple 1 (sous Windows) :** `net start TWSServeurW`

▶**Exemple 2 (sous Linux) :** `systemctl start TWSServeurW`